

# Edge Airport France





---

# Table des matières

|   |       |
|---|-------|
| <b>BIL : Guide d'installation</b>               | ..... |
| <i><b>Prologue</b></i>                          | ..... |
| <i><b>Installer Airport Manager station</b></i> | ..... |
| <i><b>Configurer le poste</b></i>               | ..... |
| Configurer les options régionales               | ..... |
| Paramétrer la barre des tâches                  | ..... |
| Configurer les options internet et Windows      | ..... |
| Configurer les options internet                 | ..... |
| Configurer Windows                              | ..... |
| <b>Edge Airport France</b>                      | ..... |



# BIL : Guide d'installation



## Prologue

Depuis la version de Windows 7 PRO, les règles concernant les droits sur les fichiers systèmes et sur la base de registre ont été renforcées. La procédure suivante permet d'installer Airport Manager sur une station de travail.

## Installer Airport Manager station

- Lancer le programme « **Setup** » qui se trouve dans le répertoire **x:\install\airport\station** du serveur.

La dernière version peut être demandée par courriel à [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) en précisant les coordonnées de votre aéroport et la personne à contacter.

- Valider les réponses par défaut si **Airport Manager Station** est installé sur c:\airport.
- La fenêtre Configuration d'un poste client s'ouvre :

Configuration d'un poste client (Linux / MySQL)

Adresse IP du Serveur Airport: 192.168.10.1

Adresse IP du Serveur Comptabilité: 192.168.10.1

Base de donnée Airport Manager: airport

Base de données Comptabilité: airport

OK

- Renseigner les champs avec :
- Adresse IP du serveur Airport. Vous avez 2 possibilités :
- **localhost** si vous utilisez **Airport Manager** dans une configuration monoposte.
- **192.168.xxx.xxx** qui correspond à l'adresse IP du serveur sur lequel a été installé le moteur de base de données MySQL.
- L'adresse IP du serveur Comptabilité est la même sauf si vous utilisez le module comptabilité nommé « **Pegase** » et pouvant être fournit en option avec Airport Manager.

## Configurer le poste

### Configurer les options régionales

- Ouvrir le Panneau de configuration.
- Cliquer sur Options régionales.
- Cliquer sur Personnaliser.

Personnaliser les options régionales

Nombres | **Symbole monétaire** | Heure | Date

Aperçu

Positif: 123 456 789 Négatif: -123 456 789

Symbole monétaire: [ ]

Format positif: 1.1

Format négatif: -1.1

Symbole décimal: .

Nombre de décimales: 0

Symbole de groupement des chiffres: [ ]

Groupement des chiffres: 123 456 789


OK Annuler Appliquer

- Cliquer sur l'onglet Nombre :
  - Mettre un **POINT .** dans le champ Symbole décimal.

- Mettre un **ESPACE** dans le champ Symbole de groupement des chiffres.
- Cliquer sur l'onglet Symbole monétaire :
  - Mettre un **ESPACE** dans le champ Symbole monétaire.
  - Mettre un **POINT .** dans le champ Symbole décimal.
  - Mettre un **ESPACE** dans le champ Symbole de groupement des chiffres.
- Cliquer sur OK.

## Paramétrer la barre des tâches

- Faire un clic-droit dans la barre des tâches.
- Cliquer sur Propriétés.
- Régler les paramètres comme suit :



- Cliquer sur OK.
- Fermer toutes les fenêtres.


## Configurer les options internet et Windows

Si les programmes se trouvent sur un serveur, le message « Editeur inconnu, voulez-vous poursuivre ... » risque de s'afficher à chaque lancement de programme.


Pour éviter d'avoir ce message, il faut configurer les options internet et ensuite Windows.

## Configurer les options internet

- Ouvrir le panneau de configuration.
- Cliquer sur Réseau et internet
- Cliquer sur Options internet.




- Cliquer sur l'onglet Sécurité.
- Cliquer sur la coche verte Site de confiance.



- Cliquer sur l'onglet Sites.
- La fenêtre Sites de confiance s'ouvre.







- Ajouter l'adresse IP du serveur sur lequel se trouvent les programmes Airport Manager.
- Cliquer sur Ajouter.
- L'adresse du serveur doit se trouver dans l'encadré « Sites Web ».
- Décocher la case « Exiger un serveur sécurisé... ».
- Cliquer sur le bouton Fermer.
- Noter le niveau de sécurité qui est sélectionné (Haute, Moyenne ou basse) dans l'onglet Sécurité.
- Cliquer sur Appliquer.
- Cliquer sur OK.
- Fermer la fenêtre.

## Configurer Windows

- Lancer la commande « **gpedit.msc** » à l'aide de la barre des tâches.
- La fenêtre suivante s'ouvre :



- Ouvrir successivement depuis la marge gauche :
  - Configuration utilisateur,
  - Modèle d'administration,
  - Composants Windows,
  - Gestionnaire de pièces jointes.
- Cliquer sur Liste d'inclusion pour les types de fichiers à risque modéré dans le Gestionnaire de pièces jointes.



- Cliquer sur l'une des 3 options relatives aux « listes d'inclusions pour les types de fichiers à risque ... » en fonction du niveau de sécurité relevé à l'étape précédente (basse, moyenne ou haute).
- Cocher la case Activé.
- Renseigner la liste des extensions .bat ;.cmd ;.exe ;.php dans le champ Options.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur OK.
- Fermer toutes les fenêtres.

From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=manuel:installation:ami&rev=1469094611>

Last update: **21/07/2016 11:50**

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**