

L-DCS - Local Departure Control System

Edge Airport France

Table des matières

LDCS

Local Departure Control System

 Description

Weight & balance

 LDCS - Ecran principal

Plans cabines

PNL - Intégration des listes de passagers

 Check-in

 Sélection automatique du vol

 Boarding

 Loadsheet

Edge Airport France

LDCS



Local Departure Control System

IATA / CUPPS compliant

Fonctionnalités :

- gestion graphique des plans cabines ;
- intégration des messages IATA , PNL, ADL ... ;
- APIS et EBorders ;
- traçabilité des passagers (PAXTracer) ;
- réconciliation des bagages ;
- document de vol ;
- génération et envoi des messages opérationnels PFS, LDM, FTL, ETL ... ;
- Weight & Balance ;
- calcul de centrage exprimé en %MAC ;
- génération des loadsheets.

Description

Airport Manager LDCS est un système d'enregistrement automatique des passagers. Chaque banque d'enregistrement peut gérer simultanément plusieurs vols.

Le programme est compatible avec l'utilisation de multiples périphériques CUPPS :

- MS Lecteurs de passeport (Optical Character Reader) ;
- OC : Lecteurs de cartes magnétiques (Magnetic Swipe Reader) ;
- BC : Lecteurs de code-barres ;
- BP : Imprimantes cartes d'accès à bord (CAB) ;
- BT : Imprimantes étiquettes bagages (TAG) ;
- BG : Lecteurs de cartes d'embarquement (BGR) ;
- PR : Imprimantes documents de vols.

Weight & balance

Le L-DCS inclut un module « Weight & Balance » permettant de calculer les masses et centrage des avions. Il calcule les différentes masses et effectue le calcul de centrage exprimé en %MAC. Les résultats sont envoyés dans des fichiers Excel qui sont présentés sous forme de loadsheet.



L'utilisation du module « Weight & Balance » est soumise à des conditions de certification entre Edge airport et les Compagnies aériennes.

LDCS - Ecran principal

Messages IATA de chaque vol

Liste des vols du jour


The screenshot shows the LDCS main interface. At the top, it displays 'Connected on localhost Database: nrg' and the date '16/07/2013'. The interface includes several menu items: 'Arlines', 'Aircrafts', 'Seatmap', 'Flight Schedule', 'Daily flight table', and 'Exit'. On the left, there are buttons for 'PNL' (Passenger List), 'CHK' (Checkin), and 'BRD' (Boarding). The main area shows a 'Flight list' table with columns for 'A', 'nn', 'nn', 'No', 'IATA', 'Destination', 'Aircraft', 'Type', 'Seats', 'Seating', 'DE Close', and 'Boarding'. Below the flight list, there is a section for 'Iataatext' showing a list of messages with columns for 'ID', 'AD', 'SHG', 'NOL', and 'Subject'. The messages include details for flight 163046, such as '163046/163046 IGC PART2' and '163046/163046 IGC PART2'.

Plans cabines

L'outil graphique permet de créer facilement des plans cabines :

- gestion de 2 ponts (principal et supérieur (B747 ou A380)) ;
- multi-classes de passagers ;
- positionnement des issues de secours ;
- blocage de sièges ;
- gestion des zones.

The screenshot shows the cabin plan tool interface. It includes a 'Tool box' with the following settings: 'Number of seats per row' set to 2, 'FIRST row number' set to 1, and 'LAST row number' set to 1. There is a checkbox for 'No row 13' which is checked. Below the settings, there are buttons for 'Fast', 'Business', 'Premium', and 'Economy', each with a corresponding color-coded button. A 'Create seats' button is located at the bottom right of the tool box.




PNL - Intégration des listes de passagers

Le programme intègre les messages PNL et ADL et génère ainsi la liste des passagers. Avec cet outil, la préparation des vols sur le L-DCS ne prend que quelques minutes.

Les points forts de cette fonctionnalité sont la récupération automatique des données suivantes :

- n° de séquence pour les passagers enregistrés sur internet (web check-in) ;
- nom de chaque passager et référence de réservation ou n° de E-ticket ;
- n° de siège ;
- comptage des hommes, femmes, enfants (-12 ans) et bébés ;
- informations particulières (bagages prépayés, chaise roulante, ...) ;
- vols en correspondance (permet d'imprimer les étiquettes bagages jusqu'à la destination finale).



Check-in

Enregistrer les passagers, imprimer les cartes d'embarquement et les étiquettes bagages sont facilités par l'ergonomie du logiciel.

La recherche du passager peut s'effectuer de plusieurs façons :

- en passant le passeport du passager dans le lecteur prévu à cet effet ;
- en composant partiellement le début de son nom ;
- en affichant la liste des passagers (PNL).

Sélection automatique du vol

The screenshot shows the 'Airport Manager LDCS Check-in' software interface. The main window displays flight information for BE 3646 on 16/07/2013, departing for SOUTHAMPTON at 13:25. The passenger name is CROUCH/MARKMR. The passport details section shows a French passport (FRA) with ID number 09PP60XXX3 and expiration date 191027. The luggage section shows 3 bags with a total weight of 25.7 Kg. The interface includes various function buttons (F1-F8) and a 'Print Boarding pass' button.

En lisant le passeport d'un passager, le programme retrouve automatiquement le vol sur lequel le passager voyage.

Boarding

Le L-DCS offre la possibilité de connecter jusqu'à 3 BGR permettant ainsi de réaliser des embarquements rapides. Le 3^{ème} BGR peut être un lecteur de CAB sans fil ou encore une porte automatique.

Le logiciel peut aussi être utilisé sans BGR. Il suffit de taper le n° de séquence de chaque carte d'embarquement pour embarquer un passager.

Alport Manager LDCS Boarding version 213.D1a

Le 16/07/2013 197 F3 Sequence F5 Voir tous les pax F7 P.I.L. Print Manifest Platform Node 192.168.28.1
DMTE1CK00201 Pax tracer 4

PM Peripheral Manager
BP1 BG1 PR1 ...
BG1 ...
BT1 ...

Pax selection by SEAT Print boarding pass

Aperçu

Flight detail
BE 3646 13:25
SOU SOUTHAMPTON 16/07/2013 378127

NO show Web check-in Check-in Security passed On board

Drag a column header here to group by that column

#	Seq	Nom passager	Nat	Class	Seat	Dest	Bag(s)	Kg	Pax tracer
		HUGHAN/MARCMR		7B	SOU				0
		BALLISAT/RUTHMISS		6C	SOU				0
		COOPER/JAMESMR			SOU				0
		CROUCH/MARKMR			SOU				0
		SEARLE/EDWARDMR		14A	SOU				0
		SMALL/JAYSTONMR			SOU				0
		SMALL/REBECCAMRS			SOU				0
		BEATTIE/CAROLMRS		12C	SOU				0
		BEAUCHAMP/JONATHANDR		6A	SOU				0
		BURKE/ANNEMRS			SOU				0
		BURKE/JULIANMR			SOU				0
		CAHILL/NIAMHMISS		18C	SOU				0
		COYNE/LORNAMS			SOU				0
		HARFIELD/BARRYMR		.RN	SOU				0
		HARFIELD/MICHAELMR		21A	SOU				0
		HEALD/ANNADR		6B	SOU				0
		SNELL/ADRIANMR			SOU				0
		STEPHEN/CHRISTINEMRS			SOU				0
		STEPHEN/IANMR			SOU				0
		WICKHAM/PETERMR			SOU				0
		WYCKMANS/DAVIDMR			SOU				0
		WYCKMANS/SUSANMRS			SOU				0
		LORD/HUGOMR			SOU				0
	1	BLOOD/FIONAMRS	Y	12B	SOU				2
	2	COCHRANE/FREYAMISS	Y	11D	SOU				4

Sequence (F3) PNL 56 / 2 / 1 CHK PAX Flight
Pax Name

Booking Reference COCHRANE/FREYAMISS
OK

2

Siège / Seat Classe

Boarding Gate Reader 1 Boarding Gate Reader 2 Boarding Gate Reader 3

Time	Event	Status

d:\cuppt\bin\airport

Loadsheet

Pour les compagnies certifiées sur le système « Weight & Balance », il est possible de générer les loadsheet dans des fichiers Excel.

BASIC WEIGHT 13 411		FLT Nb: _____		LOAD AND TRIM SHEET F-LDCS									
Corrections	crew 528	DATE: 24-dec											
Corrected basic weight 13 939		A/C: ATR72-500											
TAKEOFF FUEL + 2 230		CPT: _____											
Operational weight 16 169		CRW: _____		DESTINATION: ORY									
DEST	PASSENGERS		TOTAL WEIGHT			CARGO			MAXIMUM WEIGHT	Zero fuel	Takeoff	Landing	
	AD	CH	TR	LH FWD	RH FWD	AFT	TAKEOFF FUEL	LIMITATION (Lowest of the 3)	OPERATIONAL WEIGHT	LOADING	Zero fuel	Takeoff	Landing
0	0	B											
HAH			C	0	0	0	2 230	23 030	22 500	22 600	16 169	16 169	16 169
			M										
			T										
			T										
			TR										
			B										
			C										
			M										
			T										
								BASIC INDEX		-12.55			

LAST MINUTE CHANGE LMC		BASIC INDEX CORRECTION	
DEST	WEIGHT	3rd crew mbr index 0.0	
		WEIGHT VARIATION	
		ZONES D E F	
		+ 10 KG -0.09 +0.46 +0.81	
		- 10 KG +0.09 -0.46 -0.81	
TOTAL LMC +/- 0		INDEX CORRECTION	
		CORRECTED INDEX -12.00	

ZONES		Nb	WEIGHT KG
CABIN A		18	1335
CABIN B		21	1380
CABIN C		12	913
FWD CARGO			220
AFT CARGO			330
FUEL			2 230

Cargo weight (KG) A	550	Corrected weight	
Passengers weight (KG) B	3 617		
LOADING A + B	4 167		
CORRECTED BASIC WEIGHT	13 939		
ZERO FUEL WEIGHT	18 106		
MAX	20 800		
TAKEOFF FUEL	2 230		
TAKEOFF WEIGHT	20 336		
MAX	22 800		
TRIP FUEL	250		
LANDING WEIGHT	20 086		
MAX	22 350		

PREPARED BY	APPROVED BY	ZFW MAC	22.7%
		14% BETWEEN	37%
		TOW MAC	24.3%

From: <https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link: <https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=solutions:ldcs1&rev=1496308705>

Last update: 01/06/2017 11:18

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com