Liste des variables

Edge Airport France

Table des matières

Liste des variables .....
Edge Airport France .....

Liste des variables

Ligne de code : \QRY_ARR:PAX_TOTAL\

Signification	Arrivée	Départ
Dossier de vol		
Compagnie	QRY_DDV:CIE	
Client à facturer	QRY_DDV:CLI	
Numéro de demande	QRY_DDV:request_number	
Adresse du client||| |Adresse ligne 1|QRY_DDV:A1|| |Adresse ligne 2|QRY_DDV:A2|| |Adresse ligne 3|QRY_DDV:A3|| |Nombre total de passagers|QRY_ARR:PAX_TOTAL|QRY_DEP:PAX_TOTAL| |Nombre de passagers payants|QRY_ARR:PAX_PLEIN|QRY_DEP:PAX_PLEIN| |Passagers en transit|QRY_ARR:PAX_TRANSIT|QRY_DEP:PAX_TRANSIT| |Fret total|QRY_ARR:PAX_FRET|QRY_DEP:PAX_FRET| |Paramètres de vol**		
Numéro du vol	QRY_ARR:NB_VOL	QRY_DEP:NB_VOL
Date du vol	QRY_ARR:ADDATE	QRY_DEP:ADDATE
Nature du vol	QRY_ARR:NAV	QRY_DEP:NAV
Catégorie Client	QRY_ARR:CAT	QRY_DEP:CAT
Code client	QRY_ARR:CLI	QRY_DEP:CLI
Nom client	NOM	NOM
Immatriculation	QRY_ARR:IMA	QRY_DEP:IMA
Type aéronef	QRY_ARR:TPA	QRY_DEP:TPA
Identifiant vol	QRY_ARR:VOL	QRY_DEP:VOL
Numéro du vol	QRY_ARR:VOLID	QRY_DEP:VOLID
Code OACI aéroport	QRY_ARR:OACI	QRY_DEP:OACI
Code IATA aéroport	QRY_ARR:IATA	QRY_DEP:IATA
Arrivée/Départ	QRY_ARR:AD	QRY_DEP:AD
Heure	QRY_ARR:H	QRY_DEP:H
Minute	QRY_ARR:MN	QRY_DEP:MN
Nom complet de l'aéroport	QRY_ARR:AEROPORT	QRY_DEP:AEROPORT
Code pays	QRY_ARR:PAYS	QRY_DEP:PAYS
Nom complet du pays	PaysArr	PaysDep

From:
https://oldwiki.embross-airport-services.com/ - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:
https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=guides:utilisation:hms:variables&rev=1528120548

Last update: **04/06/2018 15:55**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com