

# Edge Airport France





---

# Table des matières

<b>Airport Manager Invoicing : Guide d'installation</b> .....	
<b>Prologue</b> .....	
<b>Installer Airport Manager station</b> .....	
<b>Configurer le poste</b> .....	
Configurer les options régionales .....	
Paramétrer la barre des tâches .....	
Configurer les options internet et Windows .....	
Configurer les options internet .....	
Configurer Windows .....	
<b>Edge Airport France</b> .....	



# Airport Manager Invoicing : Guide d'installation

## Prologue



Depuis la version de Windows 7 PRO, les règles concernant les droits sur les fichiers systèmes et sur la base de registre ont été renforcées. La procédure suivante permet d'installer Airport Manager sur une station de travail.

## Installer Airport Manager station

- Lancer le programme « **Setup** » qui se trouve dans le répertoire **x:\install\airport\station** du serveur.



La dernière version peut être demandée par courriel à [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) en précisant les coordonnées de votre aéroport et la personne à contacter.

- Valider les réponses par défaut si **Airport Manager Station** est installé sur c:\airport.
- La fenêtre Configuration d'un poste client s'ouvre :



Configuration d'un poste client (Linux / mySQL)

Adresse IP du Serveur Airport 192.168.10.1

Adresse IP du Serveur Comptabilité 192.168.10.1

Base de donnée Airport Manager airport

Base de données Comptabilité airport


OK

- Renseigner les champs avec :
- Adresse IP du serveur Airport. Vous avez 2 possibilités :
- **localhost** si vous utilisez **Airport Manager** dans une configuration monoposte.
- **192.168.xxx.xxx** qui correspond à l'adresse IP du serveur sur lequel a été installé le moteur de base de données mySQL.
- L'adresse IP du serveur Comptabilité est la même sauf si vous utilisez le module comptabilité nommé « **Pegase** » et pouvant être fourni en option avec Airport Manager.

# Configurer le poste

## Configurer les options régionales


- Ouvrir le Panneau de configuration.
- Cliquer sur Options régionales.
- Cliquer sur Personnaliser.



- Cliquer sur l'onglet Nombre :
  - Mettre un **POINT .** dans le champ Symbole décimal.
  - Mettre un **ESPACE** dans le champ Symbole de groupement des chiffres.
- Cliquer sur l'onglet Symbole monétaire :
  - Mettre un **ESPACE** dans le champ Symbole monétaire.
  - Mettre un **POINT .** dans le champ Symbole décimal.
  - Mettre un **ESPACE** dans le champ Symbole de groupement des chiffres.
- Cliquer sur OK.

## Paramétrer la barre des tâches

- Faire un clic-droit dans la barre des tâches.
- Cliquer sur Propriétés.
- Régler les paramètres comme suit :



- Cliquer sur OK.
- Fermer toutes les fenêtres.

## Configurer les options internet et Windows




Si les programmes se trouvent sur un serveur, le message « Editeur inconnu, voulez-vous poursuivre ... » risque de s'afficher à chaque lancement de programme.

Pour éviter d'avoir ce message, il faut configurer les options internet et ensuite Windows.

### Configurer les options internet


- Ouvrir le panneau de configuration.
- Cliquer sur Réseau et internet
- Cliquer sur Options internet.



- Cliquer sur l'onglet Sécurité.
- Cliquer sur la coche verte Site de confiance.



- Cliquer sur l'onglet Sites.
- La fenêtre Sites de confiance s'ouvre.




- Ajouter l'adresse IP du serveur sur lequel se trouvent les programmes Airport Manager.
- Cliquer sur Ajouter.
- L'adresse du serveur doit se trouver dans l'encadré « Sites Web ».
- Décocher la case « Exiger un serveur sécurisé... ».
- Cliquer sur le bouton Fermer.
- Noter le niveau de sécurité qui est sélectionné (Haute, Moyenne ou basse) dans l'onglet Sécurité.
- Cliquer sur Appliquer.
- Cliquer sur OK.
- Fermer la fenêtre.


## Configurer Windows

1. Lancer la commande « **gpedit.msc** » à l'aide de la barre des tâches.

## 2. La fenêtre suivante s'ouvre :



1. Ouvrir successivement depuis la marge gauche :
2. Configuration utilisateur,
3. Modèle d'administration,
4. Composants Windows,
5. Gestionnaire de pièces jointes.



6. Cliquer sur Liste d'inclusion pour les types de fichiers à risque modéré dans le Gestionnaire de pièces jointes.
7. Cliquer sur l'une des 3 options relatives aux « listes d'inclusions pour les types de fichiers à risque ... » en fonction du niveau de sécurité relevé à l'étape précédente (basse, moyenne ou haute).
8. Cocher la case Activé.
9. Renseigner la liste des extensions .bat ;.cmd ;.exe ;.php dans le champ Options.
10. Cliquez sur Appliquer.
11. Cliquez sur OK.
12. Fermer toutes les fenêtres.

From: <https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link: <https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=manuel:installation:ami&rev=1468417912>

Last update: **13/07/2016 15:51**

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**